

## Anleitung FDISK-Sync mit Datenschnittstelle LFV Steiermark

Um Ihre FDISK-Daten mit blaulichtSMS zu synchronisieren, müssen Sie uns zuerst die [Beauftragung zur Freischaltung der Datenschnittstelle](#) zukommen lassen.

Nach Freischaltung der Schnittstelle (innerhalb von 10 Werktagen nach Einlangen der Beauftragung) kann die Synchronisation über die blaulichtSMS Plattform gestartet werden.


Alle Erreichbarkeiten mit einem gültigen "MOBIL" Eintrag in FDISK werden synchronisiert und können anschließend nur noch in FDISK verwaltet werden. Nach einer Änderung in FDISK muss der Datenabgleich neu durchgeführt werden.

Die Gruppen-, sowie Funktionszuordnung wird weiterhin über die blaulichtSMS Plattform konfiguriert.

Zusätzliche Alarmteilnehmer können auch weiterhin vollständig in der intuitiven blaulichtSMS Plattform administriert werden.

### Schritte in der blaulichtSMS-Plattform:

1. Nach dem Login in die blaulichtSMS Plattform klicken Sie auf den Reiter **Konfiguration** und dort auf **Alarmteilnehmer**:



2. Auf der Alarmteilnehmerseite, klicken Sie oben auf den „LLZ FDISK Sync“ Button



# blaulichtSMS

3. Sie gelangen auf die Seite Datenabgleich. Hier können Sie zuerst eine **Vorschau generieren**. Die Vorschau zeigt Ihnen an, wie viele Daten von FDISK in blaulichtSMS übertragen werden.

LLZ Steiermark FDISK Datenabgleich

Alle Erreichbarkeiten mit einem gültigen "MOBIL" Eintrag in FDISK werden synchronisiert und können anschließend nur noch in FDISK verwaltet werden. Nach einer Änderung in FDISK muss der Datenabgleich neu durchgeführt werden.  
Die Gruppenzuordnung wird weiterhin über blaulichtSMS konfiguriert.  
Zusätzliche Alarmteilnehmer können auch weiterhin vollständig in der intuitiven blaulichtSMS Web-Plattform administriert werden.

## 1. Vorschau generieren

VORSCHAU GENERIEREN

## 2. Datenabgleich

Zusammenführungen:  
Neu erstellt:  
Änderungen:  
Gleich:  
Löschungen:

VORSCHAU NEU GENERIEREN DATENABGLEICH BESTÄTIGEN

## 3. Daten importieren

DATEN IMPORTIEREN

## 2. Datenabgleich

Zusammenführungen:	0
Neu erstellt:	0
Änderungen:	0
Gleich:	51
Löschungen:	0

**Zusammenführen:** Einträge in FDISK welche mit Einträgen in blaulichtSMS übereinstimmen

**Neu erstellt:** Einträge in FDISK welche neu in blaulichtSMS angelegt werden

**Änderungen:** FDISK-Änderungen (z.B. neue Telefonnummer, Namensänderungen, ...) welche in blaulichtSMS durchgeführt werden

**Gleich:** Einträge welche nicht verändert werden (keine Änderungen seit dem letzten Sync)

**Löschungen:** FDISK Einträge welche gelöscht wurden, werden auch in blaulichtSMS gelöscht

4. Nachdem die Vorschau generiert wurde, müssen Sie den **Datenabgleich bestätigen** und danach die **Daten importieren**.

## 2. Datenabgleich

Zusammenführungen:	0
Neu erstellt:	0
Änderungen:	0
Gleich:	51
Löschungen:	0

VORSCHAU NEU GENERIEREN DATENABGLEICH BESTÄTIGEN

## 3. Daten importieren

DATEN IMPORTIEREN

# blaulicht SMS

5. Wenn der Import erfolgreich durchgeführt wurde, erscheint die Meldung „**Import erfolgreich**“ rechts oben in Ihrem Browser.



6. Wenn Sie nun wieder auf Ihre Alarmteilnehmerseite wechseln, sehen Sie neben den importierten Teilnehmern die jeweilige FDISK Systemnummer. Diese zeigt an, dass der Eintrag aus FDISK importiert wurde.

Nr
245986
356815
245959

7. Wenn Sie einen importierten Teilnehmer bearbeiten, sind die Felder „Vorname“, „Nachname“ und „Telefonnummer“ gesperrt. Diese können von nun an nur noch in FDISK bearbeitet werden. **Die Gruppen- und Funktionszuordnung kann weiterhin hier oder auf den Zuordnungsseiten bearbeitet werden.**

Dieser Eintrag wurde von einer externen Datenbank übernommen und kann daher nur eingeschränkt bearbeitet werden.  
Externe Id: **243955**

**Vorname**  
S

**Nachname**  
P

**Zusatz-Info**  
LM d.F.

**Vorwahl** +43 (0) **Telefonnummer** 6

**E-Mail**  
@gmail.com