

Einstellungen ab Android 10

blaulichtSMS Android App

1. Berechtigungen zur sicheren Alarmierung vergeben


i Um sicherzustellen, dass die blaulichtSMS-App auf eingehende Alarme reagieren kann, müssen auf Android-Geräten folgende Berechtigungen zugelassen werden.



Klicken Sie jeweils auf „ZULASSEN“ um die Berechtigungen zu vergeben.

i In den weiterführenden Android Menüs klicken Sie ebenfalls auf Zulassen oder Erlauben bzw. aktivieren die entsprechende Funktion für die blaulichtSMS-APP.

Die Berechtigungen wurden korrekt vergeben, wenn neben allen angeführten Punkten ERLEDIGT steht.



Klicken Sie anschließend auf „FERTIG“.

2. Android-Systemeinstellungen

i Zusätzlich zu den Berechtigungen die direkt in der App gesetzt werden können, müssen bei Android-Geräten noch die folgenden Systemeinstellungen manuell gesetzt werden um etwaige Energieoptimierungen (z.B.: Abschaltung der Internetverbindung im Standby-Modus) für die blaulichtSMS App zu deaktivieren.

Bitte tätigen/kontrollieren Sie die folgenden Einstellungen auf Ihrem Android-Gerät.

i Die unten angeführten Punkte und Bilder stellen eine allgemeine Anleitung zu den am meisten verbreiteten Geräten und Android-Versionen dar. Die Position der einzelnen Menüpunkte, Beschriftungen bzw. Symbole können je Gerätemarke, Modell bzw. Android-Version leicht abweichen. In Spezialfällen nimmt unser Serviceteam gerne die Einstellungen mit Ihnen gemeinsam vor.

2.1. App Sperren

1. Öffnen Sie die blaulichtSMS-App
2. Öffnen Sie den Task Manager (geöffnete Apps Anzeigen)

 Dies ist meist über das Quadrat in der Navigationsleiste möglich

Die nächsten Schritte unterscheiden sich je nach Hersteller


Sie finden hier eine Aufteilung nach SAMSUNG und HUAWEI




SAMSUNG

gültig für Android Versionen 9 und 10:


3. Klicken Sie auf das blaulichtSMS-Symbol



4. Im Menü wählen Sie den Punkt Diese App sperren




5. Danach muss ein Schloss-Symbol angezeigt werden




HUAWEI

gültig für Android Versionen 9 und 10:

3. Ziehen Sie das App Fenster nach unten



4. Danach muss ein Schloss-Symbol angezeigt werden




2.2. Akku/Batterie Einstellungen


1. Öffnen Sie die Android Einstellungen durch Klick auf das Zahnrad Symbol (meist in der Status- oder Benachrichtigungsleiste –diese zum Aufklappen von oben nach unten ziehen und das Zahnrad anklicken)

SAMSUNG


2. Klicken Sie auf Gerätwartung




3. Klicken Sie auf Akku



4. Klicken Sie auf Energieverwaltung von Apps




5. Schalten Sie Standby für nicht verwendete Apps auf AUS (Regler grau)




HUAWEI

2. Klicken Sie auf den Punkt Akku


Einstellungen



3. Klicken Sie auf App-Start



4. Suchen Sie die blaulichtSMS-App und klicken Sie auf den Regler. Dieser muss aus (Manuell verwalten) sein.



5. Nun aktivieren Sie die die 3 blauen Regler und bestätigen mit OK

