



Systemeinstellungen bei Apple iPhone (iOS 14)

Um sicherzustellen, dass Alarm-Benachrichtigungen von blaulichtSMS am iPhone mit iOS 14 empfangen und gesehen werden müssen folgende Systemeinstellungen gesetzt werden:

Hintergrundaktualisierungen

1. iPhone-Einstellungen  öffnen
2. Klicken Sie auf Allgemein.
3. Klicken Sie auf Hintergrundaktualisierung.
4. Klicken Sie nochmals auf Hintergrundaktualisierung.
5. Wählen Sie die Option WLAN & Mobile Daten.


Schritt 2




Schritt 3




Schritt 4



Schritt 5



Stromsparmodus

1. iPhone-Einstellungen  öffnen
2. Klicken Sie auf Batterie.
3. Schalten Sie den Stromsparmodus auf AUS.


Schritt 2



Schritt 3



Mitteilungen

1. iPhone-Einstellungen  öffnen
2. Scrollen Sie nach unten, bis Sie die App blaulichtSMS finden und klicken Sie darauf.
3. Schalten Sie Hintergrundaktualisierung und Mobile Daten auf EIN.
4. Klicken Sie dann auf Mitteilungen.
5. Tätigen Sie folgende Einstellungen:
 - Mitteilung erlauben EIN
 - Kritische Hinweise erlauben EIN
 - Sperrbildschirm, Mitteilungen und Banner ANGEHAKT
 - Bannerstil: Dauerhaft
 - Töne EIN
 - Kennzeichen EIN
 - Vorschauen zeigen IMMER
 - Mitteilungsgruppierung AUTOMATISCH

Schritt 2



Schritt 3



Schritt 4



Schritt 5-1

Kritische Hinweise erlauben

Kritische Hinweise erscheinen auf dem Sperrbildschirm und ein Ton wird abgespielt, auch wenn „Nicht stören“ aktiviert und dein iPhone stummgeschaltet ist.

Mitteilungen erlauben

HINWEISE

 Sperrbildschirm

 Mitteilungen

 Banner

Schritt 5-2

Bannerstil Dauerhaft >

Töne

Kennzeichen

OPTIONEN

Vorschauen zeigen Immer (Stand... >

Mitteilungsgruppierung Automati... >