



Einbindung von wasserkarte.info in den Einsatzmonitor

wasserkarte.info Plattform


1. Melde dich mit deinen Zugangsdaten auf der Webseite von wasserkarte.info <https://nutze.wasserkarte.info/> an.




2. Suche auf der linken Seite den Eintrag „Zugriffsschlüssel“ und klicke darauf.




3. Klicke nun auf „Zugriffsschlüssel anlegen“.



4. Trage nun für „Verbundenes System“ „blaulichtSMS.net“ ein und stelle sicher, dass der Zugriffsschlüssel auf „Aktiv“ gesetzt ist.




5. Kopiere den Zugriffsschlüssel in die Zwischenablage (Markieren - Rechts Klick - Kopieren oder Tastenkombination Strg + C)



blaulichtSMS Webplattform

6. Logge dich jetzt auf der blaulichtSMS Webplattform ein: <https://start.blaulichtSMS.net/>
7. Gehe nun im Menüpunkt „Konfiguration“ auf den Punkt “Einsatzmonitor”.



8. Klicke nun auf „Wasserkarte.info Zugriffsschlüssel hinzufügen“.

Wasserkarte.info Integration

[Wasserkarte.info Zugriffsschlüssel hinzufügen](#)

Schlüssel	Details
keine Ergebnisse gefunden	

[Rechteckiges Ausschneiden](#)

9. Füge jetzt den Zugriffsschlüssel aus der Zwischenablage ein und klicke auf „Speichern“.
(Klick in das Feld - Rechtsklick - Einfügen oder Tastenkombination Strg + V)

Für die Anzeige der Wasserentnahmestellen von wasserkarte.info führen Sie hier die notwendige Verknüpfung durch. Auf der Seite wasserkarte.info legen Sie unter dem Menüpunkt "Zugriffsschlüssel" Ihren persönlichen Zugriffsschlüssel an und tragen diesen hier ein. Eine Schritt für Schritt Anleitung finden Sie hier: [Schritt für Schritt Anleitung](#)

Kundennummer

Wasserkarte.info Zugriffsschlüssel

[ABBRECHEN](#) [✓ SPEICHERN](#)